Installation d'Audacity sous Windows 7

Remarque : le site <u>http://wiki.audacityteam.org/index.php?title=Windows_7_OS</u> recommande d'utiliser la version 1.3 Beta d'Audacity

Dans certains cas (selon la carte son de l'ordinateur), la version stable 1.2.6 semble néanmoins fonctionner.

Très souvent, l'enregistrement par micro ou par la carte son semble inactif.

Quelques réglages à effectuer pour tenter de remédier au problème :

1. Aller dans le **panneau de configuration** de l'ordinateur

Panneau de configuration

a) cliquer sur « Matériel et audio » puis sur « son », enfin « Gérer les périphériques audio »



b) dans l'onglet « Lecture », clic-droit sur le haut-parleur et cocher « Afficher les périphériques désactivés »

Lecture Enre	egistrement Sons Communications				
Sélectionne	z un périphérique de lecture ci-dessous pour modifier se				
	Haut parleurs				
2	Realtek High Definition Audio (With EC) Périphérique par défaut				
	✓ Afficher les périphériques désactivés				
	 Afficher les périphériques déconnectés 				

- c) Cliquer sur l'onglet «Lecture» puis clic-droit sur le haut-parleur et cocher « Définir en tant que périphérique par défaut »
- d) Clic-droit sur Mixage stéréo et activer le périphérique s'il est désactivé :

STATISTICS.	Mixage stér	éo		ster le volume, c
	Désactivé		Activer	
			Définir en tant Définir en tant	t que périphérique par défaut
			Afficher les pé	triphériques désactivés
		<	Afficher les pé	ériphériques déconnectés d
			Propriétés	1

e) Cliquer sur l'onglet « Enregistrement » puis clic-droit sur Mixage stéréo et cocher :

5	Micropho Realtek H Périphéri	one ligh Definition Audio (With EC) que par défaut
	Mixage si Realtek H Pri	téréo Jigh Definition Audio (Mith EC) Désactiver
		Définir en tant que périphérique par défaut
		Définir en tant que périphérique de communication par défaut
	✓✓	Afficher les périphériques désactivés Afficher les périphériques déconnectés

f) Toujours dans l'onglet « Enregistrement », clic-droit sur Microphone et cocher:

Lecture	Enregis	trement	Sons	Communications		· · (
Sélectionnez un périphérique d'enregistrement ci-dessous pour modifier ses paramètres :						
and the second s	м	icrophor	ne			
	R Pr	ea rêt	Configu	rer la reconnaissa	ance vocale	
		Mix	Désactiv	/er		
	R	ea I	Définir e	en tant que périph	hérique par défaut	
	V Pe	eri I	Définir e	n tant que périph	hérique de communication par défau	t

g) Au final, les paramètres doivent être réglés de la sorte :



2. Toujours dans le panneau de configuration / matériel et son, cliquer sur « Gestionnaire audio Realtek HD »

Lire des CD ou d'autres médias automatiquement Matériel et audio Son Programmes Ajuster le volume du système Modifier les sons système Gérer les périphériques audio Comptes et protection des utilisateurs Options d'alimentation Modifier les paramètres de batteries Modifier le comportement des boutons d'alimentation Apparence et personnalisation Entrer un mot de passe quand l'ordinateur sort de veille Horloge, langue et région Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur | Ajuster la luminosité de l'écran Options d'ergonomie Affichage Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands Modifier la résolution de l'écran Se connecter à un projecteur 🕴 Se connecter à un appareil d'affichage externe Centre de mobilité Windows Ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés Ajuster les paramètres avant de donner une présentation TOSHIBA HDD Protection Veille et charge USB TOSHIBA Gestionnaire audio HD Realtek

et régler les volumes des haut-parleurs et du micro

3. Dans Audacity : Menu Édition / Préférences

Cliquer sur le menu Périphériques et ajuster les paramètres comme ci-dessous :

Préférences d'Audacit	y 📃	
····· Périphériques ···· Lecture ···· Enregistrement ···· Qualité ···· Interface	Interface Hôte: Windows DirectSound Utilisation : PortAudio V19-devel (built Mar 29 2010 21:03:06)	
Pistes Import / Export Projets	Périphérique: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio (With EC))	
Librairies Spectrogrammes Répertoires Avertissements Effets	Périphérique: Microphone (Realtek High Definition Audio (With EC)) Canaux: 1 (Mono)	
Clavier Souris	OK Annuler	

Normalement, ça devrait alors fonctionner....

Il se peut néanmoins que pour enregistrer depuis un site internet ou un CD, vous ayez à modifier le paramétrage du périphérique d'enregistrement :

Enregistrement	t	
Périphérique:	Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio (With EC))	-
Canaux:	1 (Mono)	•